

Un cœur en bois à scier soi-même



Après avoir réussi l'étoile, vous pouvez à présent vous attaquer au cœur tridimensionnel ! Là encore, Domenik Schnaidt nous a été d'une aide précieuse.

Son conseil : plus le pas de la chaîne est petit, plus vous pourrez travailler en finesse, ce qui joue un rôle primordial dans le carving !

↓ Préparatifs

Abattre l'arbre ou scier une pièce de la longueur désirée à partir d'une grume. Conseil : si vous voulez que le cœur ait un aspect un peu plus rustique, vous pouvez conserver une partie de l'écorce. Du bois de feuillu, comme le merisier se prêtera idéalement à cet effet.

Poser la pièce de bois à la verticale et la maintenir contre billot à l'aide d'une sangle (illus. 1). Ainsi, la pièce ne bougera ni ne glissera. Pour sécuriser le travail avec la tronçonneuse, vérifier que tout soit bien stable et que rien ne puisse bouger.

↓ Étape 1

D'une main assurée, scier une tranche horizontale pour obtenir une surface lisse et nette (illus. 2).

Dès à présent, imaginer l'aspect du cœur que vous voulez réaliser. En fonction de la hauteur que vous voulez lui donner, tracer une ligne d'aide en faisant un sillon avec la tronçonneuse (illus. 4). Cela facilitera les étapes ultérieures.



illus. 1



illus. 2

Un cœur en bois à scier soi-même

↓ Étape 2

A présent, observer votre pièce de bois. La fissure de contrainte principale devrait se trouver au centre du cœur (illus. 3). De cette façon, il se conservera plus longtemps.

Maintenant, il s'agit de définir la face avant et arrière du cœur, elles doivent former un angle de 90° avec la fissure de contrainte. En fonction de l'épaisseur désirée pour le cœur, scier vers le bas, sur une largeur identique, jusqu'à la ligne d'aide. Si, au début, vous êtes incertain, vous pouvez tracer la coupe auparavant à l'aide de la craie graphite (réf. 9750-7).

Ensuite, sciez à 90°, dans la ligne d'aide, jusqu'à ce que le bout de bois se détache.

A présent, vous avez deux surfaces droites et lisses. Tracez le centre de la face avant. En partant de ce centre, vous pouvez tracer les courbes du cœur (illus. 4).

Lors de cette étape, vous allez décider si vous voulez conserver un peu d'écorce. Tracez la forme du cœur en fonction de votre décision. De notre côté, nous avons décidé de garder un peu d'écorce à droite et à gauche.

↓ Étape 3

C'est le moment de donner au cœur sa forme de base. Sciez le long de la ligne médiane, jusqu'au début du tracé du cœur, entre les courbes (illus. 5). Conduisez votre scie très lentement, pour ne pas pénétrer trop profondément dans le bois.

Puis, c'est au tour de la courbe partant du haut, vers le centre du cœur (illus. 6). Commencez en inclinant le guide très légèrement, le tenant presque à l'horizontale et essayez de suivre le tracé du cœur. Cette coupe se termine, elle aussi, au centre. Répétez la même chose de l'autre côté.


Ensuite, vous sciez la courbe du haut vers l'extérieur (illus. 7). Posez l'épée sur le dessus et inclinez-la de plus en plus. Si vous n'obtenez pas directement la rondeur, répétez l'action pour y arriver.



illus. 3



illus. 4



illus. 5



illus. 6

Un cœur en bois à scier soi-même

A présent, la partie supérieure du cœur est prédéfinie. Il faut maintenant scier vers le bas, du côté vers la pointe (illus. 8). Commencez en tenant l'épée légèrement inclinée vers le centre. Une coupe droite suffit, vous ferez les détails à la suite, par petites touches. Répétez la même opération de l'autre côté du cœur.

↓ Étape 4

A présent, il faut soigner les détails afin que votre cœur devienne tridimensionnel. Pour ce faire, il s'agit d'enlever des petits bouts, pas à pas. Tout d'abord, il faut scier les arrêtes. Plus vous répétez ce geste en finesse, plus le cœur va s'arrondir.

Commencez avec le bord droit du centre du cœur, que vous aviez préparé en dernier. Positionnez l'épée à 45° :

Conseil : les chaînes ne sont pas toujours prétendues. Pour plus de sécurité, il vaut mieux retendre une nouvelle chaîne entre deux étapes. Sinon, la coupe deviendra imprécise et



vosre sécurité est menacée.

Maintenant, sciez à l'horizontale dans la pièce entamée pour l'enlever (illus. 9). Répétez la même chose sur toutes les facs.

Retravaillez les nouvelles arrêtes obtenues en travaillant à 45°. Ainsi, le cœur se forme de mieux en mieux, jusqu'à ce que vous en soyez satisfait. Pour finaliser la courbure, il suffit d'aller de bas en haut en affleurant avec l'épée.

Comme la pointe du cœur s'affine devant et



illus. 7



illus. 8



illus. 9

Un cœur en bois à scier soi-même

derrière, vous allez scier en partant du centre vers la pointe en inclinant à peine l'épée (illus. 10).

Rectifiez les courbes du cœur en retirant les arrêtes au fur et à mesure (illus. 11). De cette manière, mettez en forme les quatre faces, jusqu'à ce que le haut du cœur ait également les rondeurs désirées :

↓ Étape 5

Tout en effectuant les coupes de détail, on entame automatiquement, à chaque reprise,



illus. 10



illus. 11

le socle. C'est pour cela que la dernière étape consiste à rectifier et à nettoyer le socle à la tronçonneuse (illus. 12).

Vous avez sans doute remarqué que pour faire du carving, il faut beaucoup de patience et de minutie. Mais cette spécialité vous permettra de créer des objets d'art vous-même, avec votre tronçonneuse, comme il vous plaira !

A présent, vous pourrez apporter une finition au choix, par ex. avec du papier de verre, du verni ou de l'huile.

Nous avons souhaité un cœur pour KOX et, en quelques gestes, Domenik Schnaidt l'a gravé à l'aide de la pointe du guide.

Votre équipe KOX vous souhaite beaucoup de plaisir à pratiquer le carving !

Conseil : si vous équipez votre tronçonneuse pour le carving, vous trouverez notre [Conseil de Spécialiste](#) sur ce thème dans notre boutique en ligne !



illus. 12

